


Configurar una cuenta de GMAIL ©

Por defecto y por razones de seguridad solo se puede acceder a una cuenta de GMAIL desde su interface Web, si desea configurarla en otros programas como Microsoft Outlook © o MultiLinkCRM debe modificar este parámetro en su cuenta accediendo a esta dirección:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>

Y seleccionando “Activar”



Puede encontrar más información en la siguiente dirección de Internet:

<https://support.google.com/accounts/answer/6010255>

Ahora tenemos que configurar la cuenta de correo, para ello iremos a la opción indicada en la imagen, de la pestaña [Ajustes]



Esta es la configuración que debemos indicar para GMAIL

Seleccione una cuenta y pulse CARGAR PERFIL o, si es la primera vez, complete los datos y pulse GUARDAR.

Perfiles de correo guardados: Cuenta GMAIL [▼] [Cargar perfil] Ver contraseñas

Descripción cuenta
Cuenta GMAIL Cuenta por defecto

Tipo de correo
 Estándar SMTP/POP
 GMail
 GMail SSL
 hotmail
 Yahoo Mail

Nombre que se mostrará en el correo
Arturo Gómez

Cuenta de correo electrónico: arturd@gmail.com Dirección de respuesta: []

Servidor de correo entrante (POP3): pop.gmail.com Puerto: 995 Requiere una conexión cifrada (SSL) TLS

Mi servidor de entrada (POP3) requiere autenticación
Usuario: ***** Contraseña: *****

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com Puerto: 465 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL) TLS

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación
 Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
 Iniciar sesión utilizando
Usuario: [] Contraseña: []

Debemos indicar los siguientes datos:

- ? Descripción de la cuenta: cualquier texto, es un simple comentario para identificarla
- ? Tipo de correo: Estándar SMTP/POP
- ? Nombre que se mostrará en el correo: Nuestro nombre o el de la inmobiliaria
- ? Cuenta de correo electrónico: nuestra cuenta de GMAIL
- ? Servidor de correo entrante (POP3): pop.gmail.com
- ? Puerto: 995
- ? Requiere una conexión cifrada (SSL): Hay que seleccionar esta casilla
- ? Mi servidor de entrada (POP3) requiere autenticación: Seleccionarla
- ? Usuario: Nuestra cuenta de correo GMAIL completa [nombre@gmail.com](#)
- ? Contraseña: Nuestra contraseña de GMAIL
- ? Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com
- ? Puerto: 465
- ? Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL): Seleccionar
- ? Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación: Seleccionar
- ? Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada: Elegir esta opción